

世新科技公司系統軟體及 USB 輔助處理器安裝說明

1. 特別注意：請先安裝好系統程式後再插入 **USB 輔助處理器**。否則視窗系統會安裝錯誤之驅動程式，尤其是 WINDOWS 7 系統，此時再來修正驅動程式會花費較多之精神與步驟。
2. 先安裝光碟片上所附之系統軟體安裝程式，例執行 SETUP.EXE。
3. 安裝系統軟體後再插入世新科技公司之 USB 輔助處理器。
4. 在 ME 視窗系統，可自動完成 USB 驅動程式之安裝，而在視窗 2000/X 及 WINDOWS 7 系統僅需在安裝驅動程式過程中指定驅動程式在光碟機之位置，例 M:\ 即可。詳細步驟見以下說明。

本文共分三個部分


1. 安裝步驟
.視窗 WINDOWS 7 安裝步驟
2. 更新安裝驅動程式說明
.視窗 WINDOWS 7 更新安裝驅動程式步驟
3. 打開[系統內容]之[裝置管理員]方法
.視窗 WINDOWS 7 打開 [裝置管理員]方法

◆ 安裝步驟


視窗 WINDOWS 7 安裝步驟

1. 先安裝光碟片上所附之系統軟體安裝程式，例執行 SETUP.EXE。
2. 安裝系統軟體後再插入世新科技公司之 USB 輔助處理器，WINDOWS 7 系統出現


[更新驅動程式軟體-USB 列印資源]如下圖，請選取 [自動搜尋更新的驅動程式軟體(S)]。



3. WINDOWS 7 系統出現如下之視窗詢問驅動程式 DRVXUSB.SYS 之位置，請輸入正確檔案位置(例光碟片之根目錄 H:\)或按右下角之 [瀏覽(B)...] 找出驅動程式之位置。一般均放在系統光碟片根目錄，或請上本公司網站抓取。



4. 安裝完成出現如下之視窗，並請按下 [關閉(C)] 鍵。




5. 不必重新開機，即可馬上執行程式。

6. 打開 [系統內容]之[裝置管理員]可見到新裝置

[DriverX USB]之[NewcamUSBKey]，表示安裝已成功。

打開 [裝置管理員]方法請參考本文後面之附件。



◆ 更新安裝驅動程式說明


視窗 WINDOWS 7 更新安裝驅動程式步驟

1. 若您安裝世新公司提供之驅動程式時產生錯誤或安裝了錯誤的驅動程式，則您需要更新驅動程式，步驟如下
2. 打開 [裝置管理員]，方法請參考本文後面之附件。您可能見到如下圖之裝置，[通用序列匯排控制器]之[USB 列印支援]或[其他裝置]之[IEEE-1284 Controller]



以下以[USB 列印支援]作說明。

叫出更新[USB 列印支援]之驅動程式，方法有二：




(1) **滑鼠右鍵**點選[USB 列印支援]選項，叫出[內容]視窗並選取 [更新驅動程式(P)...]，如上圖。


(2) 滑鼠左鍵點選[USB 列印支援]，再按上方工具列之[內容]小圖示。系統出現如下圖之[USB 列印支援內容]視窗，選取第二頁[驅動程式]並按下[更新驅動程式(P)...]鍵。



3. 系統叫出[更新驅動程式軟體-USB 列印資源]視窗，選取[瀏覽電腦上的驅動程式(R)]。



4. [更新驅動程式軟體-USB 列印資源]視窗中點選[讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選]，按[下一步]鍵。






5. [更新驅動程式軟體-USB 列印資源]視窗中勾選[顯示相容硬體]並點選[Newcam USB Key Device]，按[下一步]鍵。


若您沒見到[Newcam USB Key Device]這一項，點選右側[從磁片安裝(H)]並指定含 USB 驅動程式之磁碟機或光碟機，找到[NCAMUSB.INF]這一個檔案開啓，系統就會找出[Newcam USB Key Device]這一項，再以滑鼠點選此項按[下一步]即可。




- 6.



7. 若出現 WINDOWS 無法驗證此驅動程式軟體的發行者之警告視窗，請選擇 [仍然安裝此驅動程式軟體(I)]



8. 當視窗顯示已安裝”Newacm USB Key Device”，按下 [關閉] 鍵。



9. 打開 [裝置管理員]，見到下圖之[NewcamUSBKey]即大功告成。



◆ 打開[系統內容]之[裝置管理員]方法：


視窗 **WINDOWS 7** 打開 [裝置管理員]方法：

1. 打開系統內容視窗：

- [開始] -> [控制台]，打開控制台視窗，滑鼠左鍵點取 [系統]並執行。



- 移動滑鼠在 [桌面] 上以滑鼠右鍵點選 [我的電腦]，或執行 [檔案總管]，在左側資料夾以滑鼠右鍵點選 [我的電腦]，出現下拉式菜單，以滑鼠左鍵點選 [內容]。開啓 [系統內容] 視窗



2. 開啓 [系統內容] 視窗，點選第三頁 [硬體]，點選按鈕 [裝置管理員]。開啓視窗 [裝置管理員]，見下圖

