

## 世新科技公司系統軟體及 USB 輔助處理器@XP 安裝說明

1. 特別注意：請先**安裝好系統程式**後再插入**USB輔助處理器**。否則視窗系統會安裝錯誤之驅動程式，尤其是XP系統，此時再來修正驅動程式會花費較多之精神與步驟。
2. 先安裝光碟片上所附之系統軟體安裝程式，例執行 SETUP.EXE。
3. 安裝系統軟體後**再插入**世新科技公司之 USB 輔助處理器。
4. 視窗 XP 系統，在安裝驅動程式過程中也許需要指定 **USB 描述檔 NCAMUSB.INF** 及驅動程式 **DRVXUSB.SYS**，請指定路徑到含驅動程式之路徑或光碟機之位置，例 M:\。詳細步驟見以下說明。

本文共分三個部分

1. 安裝步驟  
視窗 XP 安裝步驟
2. 更新安裝驅動程式說明  
視窗 XP 更新安裝驅動程式步驟
3. 打開[系統內容]之[裝置管理員]方法  
視窗 XP 打開 [裝置管理員]方法


## ◆ 安裝步驟

### 視窗 XP 安裝步驟

1. 先安裝光碟片上所附之系統軟體安裝程式，例執行 SETUP.EXE。
2. 安裝系統軟體後再插入世新科技公司之 USB 輔助處理器，XP 系統出現 [尋找新增硬體精靈] 如下圖，請選取 [⊙ 自動安裝軟體(建議選項)(I)]，並按下 [下一步] 鍵。



3. XP 系統出現如下之視窗詢問驅動程式 DRVXUSB.SYS 之位置，請輸入正確檔案位置(例光碟片之根目錄 M:\)或按右下角之 [瀏覽(B)...] 找出驅動程式之位置。一般均放在系統光碟片根目錄，或請上本公司網站抓取。



4. 安裝完成出現如下之視窗，並請按下 [完成] 鍵。



5. 不必重新開機，即可馬上執行程式。

6. 打開 [系統內容]之[裝置管理員]可見到新裝置

[DriverX USB]之[NewcamUSBKey]，表示安裝已成功。


打開 [裝置管理員]方法請參考本文後面之附件。




## ◆ 更新安裝驅動程式說明

### 視窗 XP 更新安裝驅動程式步驟

1. 若您安裝世新公司提供之驅動程式時產生錯誤或安裝了錯誤的驅動程式，則您需要更新驅動程式，步驟如下
2. 打開 [裝置管理員]，方法請參考本文後面之附件。您可能見到如下圖之裝置，[通用序列匯排控制器]之[USB列印支援]



[Universal Serial Bus control devices]之[USB Printing Support]或  
[其他裝置]之[IEEE-1284 Controller] (較可能出現在 98/ME系統)



以下以[USB列印支援]作說明。

叫出更新[USB列印支援]之驅動程式，方法有二：




(1) **滑鼠右鍵**點選[USB列印支援]選項，叫出[內容]視窗並選取  
[更新驅動程式(P)...]，如上圖。

(2) 滑鼠左鍵點選[USB列印支援]，再按上方工具列之[內容]小圖示。系統出現如下圖之[USB列印支援內容]視窗，選取第二頁[驅動程式]並按下[更新驅動程式(P)...]鍵。



3. 系統叫出[硬體更新精靈]視窗，詢問  
” Windows 是否可以連線到 Windows Update 尋找軟體?”，  
請選擇 [☒ 不，現在不要]，按 [下一步]



4. [硬體更新精靈]視窗，詢問”您要精靈執行什麼工作？”  
選取[☒ 從清單或特定位置安裝(進階)(S)]，按[下一步]鍵。





5. [硬體更新精靈]視窗中，詢問”請選擇您的搜尋和安裝選項”點選

[⊙不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式(D)]，按[下一步]鍵。



6. [硬體更新精靈]視窗中勾選[顯示相容硬體]並點選  
[Newcam USB Key Device]，按[下一步]鍵。

若您沒見到[Newcam USB Key Device]這一項，點選右側[從磁片安裝]並指定  
含 USB 描述檔 NCAMUSB.INF 及驅動程式 DRVXUSB.SYS 之目錄或光碟  
機，系統就會找出[Newcam USB Key Device]這一項，再以滑鼠點選此項即



可。

若系統詢問驅動程式 DRVXUSB.SYS 之路徑，再指到含 DRVXUSB.SYS 之路徑或光碟機即可。

7. [硬體更新精靈]視窗顯示已安裝”Newacm USB Key Device”， 按下 [完成] 鍵。



8. 打開 [裝置管理員]，見到下圖之[NewcamUSBKey]即大功告成。





## ◆ 打開[系統內容]之[裝置管理員]方法：


視窗 XP 打開 [裝置管理員]方法：

### 1. 打開系統內容視窗：

- [開始] -> [控制台]，打開控制台視窗，滑鼠左鍵點取 [系統]並執行。



- 移動滑鼠在 [桌面] 上以滑鼠右鍵點選 [我的電腦]，或執行 [檔案總管]，在左側資料夾以滑鼠右鍵點選 [我的電腦]，出現下拉式菜單，以滑鼠左鍵點選 [內容]。開啓 [系統內容] 視窗



- ### 2. 開啓 [系統內容] 視窗，點選第三頁 [硬體]，點選按鈕 [裝置管理員]。開啓視窗 [裝置管理員]，見下圖

